

附件 1：

三级防护技术操作评分标准（穿脱防护服评分标准）

项目	分值	操作技术标准	标准分	
评估	10	1.防护类型、穿脱防护服的环境。 2.防护服大小、医用防护口罩、防护眼罩或面屏、乳胶手套、鞋套是否合适，是否在有效期内，有无破损、潮湿，放置区域。	5 5	
准备	5	1.环境：清洁、宽敞、明亮。 2.护士：着装整洁、修剪指甲、取下手表。 3.用物：一次性医用帽子、医用防护口罩、防护眼罩或面屏、连体防护服一件、分体服一套、中筒袜一双、乳胶手套两副、鞋套一双，快速手消毒剂，治疗车，带盖垃圾桶2个，穿衣镜，感应水龙头。	1 2 2	
		穿防护用品顺序	穿分体服，（裤脚塞入袜筒内）、手卫生 戴医用防护口罩（进行气密性检测） 戴一次性帽子 戴第一层乳胶手套 穿一次性连体防护服，做下蹲试验，确认密封性能 戴防护面屏或防护眼罩 穿一次性鞋套 戴第二层乳胶手套	3 5 2 2 5 3 2 2
操作过程	70	脱防护用品顺序	手卫生 进入指定地点脱防护服 脱一次性鞋套 手卫生（口述） 翻转脱去第二层手套（手套污染面朝内）：用戴着手套的手捏住另一只手套污染面的边缘将手套脱下，脱下手套的手捏住另一只手套清洁面的边缘，将手套脱下，置入医疗垃圾桶。 手卫生（口述） 摘除防护面屏或防护眼罩 手卫生（口述） 脱一次性连体防护服（污染面朝内）：拉开防护服封条、将拉链拉到底，双手持防护服的外面轻轻松脱肩部，双手拇指及食指将防护服帽子的顶部拉起，轻轻置于脑后，脱防护服帽子过程中手不能触及面部；双手放身后拉脱袖子，由上向下边脱边卷，污染面向里，将防护服内面朝外，轻轻卷至踝部脱下，脱卸过程中连体衣的外面及双手不能接触内面的分体衣、鞋面，置入医疗垃圾桶。 手卫生（口述） 双手持帽子外面，由后向前轻轻摘去一次性工作帽 手卫生（口述），摘医用防护口罩（注意双手不接触面部及医用防护口罩的外面）：双手的食指拇指触及防护口罩下带的边缘，将口罩下带脱下，而后手持上带将口罩轻轻脱下，避免口罩回弹污染，置入医疗垃圾桶。 脱第一层乳胶手套 手卫生 换工作鞋离开脱卸区，进入清洁区脱分体服	2 2 2 2 4 2 3 2 10 2 3 6 2 2 2
评价	15		1、程序正确、动作熟练 2、能严格执行消毒隔离原则 3、时间要求：时间8分钟 超时30秒扣1分	5 5 5